



## Ukazni nizi (USSD) v omrežju Mobitel GSM

Storitev	Ukazni niz	Funkcija		
<b>CAW</b> Čakajoči klic	*43# klic	vklop storitve		
	#43# klic	izklop storitve		
	*#43# klic	stanje storitve		
<b>SOCLIR</b> Omejevanje identifikacije klicočega po izbiri	# 31 # klicana številka klic	vklop prikriivanja		
	* 31 # klicana številka klic	vklop prikazovanja		
<b>Preusmeritev klicev (Divert)</b>	Vse preusmeritve klicev	## 002 # klic	preklic vseh	
	<b>CFU</b> Brezpogojna preusmeritev vseh klicev	** 21 * številka * BS # klic	## 21 # klic	vklop storitve
			*# 21 # klic	izklop storitve
			*# 21 # klic	stanje storitve
	<b>CFNRY</b> Preusmeritev klica, ko se uporabnik ne javi	** 61 * številka * BS * RT# klic	## 61 # klic	vklop storitve
			*# 61 # klic	izklop storitve
			*# 61 # klic	stanje storitve
	<b>CFNRC</b> Preusmeritev klica, ko številka ni dosegljiva	** 62 * številka * BS # klic	## 62 # klic	vklop storitve
			*# 62 # klic	izklop storitve
			*# 62 # klic	stanje storitve
	<b>CFB</b> Preusmeritev klica, ko je številka zasedena	** 67 * številka * BS # klic	## 67 # klic	vklop storitve
			*# 67 # klic	izklop storitve
			*# 67 # klic	stanje storitve
	<b>Zapora za klice (Barring)</b>	Vse zapore za klice	# 330 * geslo # klic	preklic vseh
			* * 03 * 330 * staro geslo * novo geslo * novo geslo # klic	novo geslo
<b>BAOC</b> Zapora za vse odhodne klice		* 33 * geslo * BS # klic	# 33 * geslo # klic	vklop storitve
			*# 33 * geslo # klic	izklop storitve
			*# 33 * geslo # klic	stanje storitve
<b>BAIC</b> Zapora za vse dohodne klice		* 35 * geslo * BS # klic	# 35 * geslo # klic	vklop storitve
			*# 35 * geslo # klic	izklop storitve
			*# 35 * geslo # klic	stanje storitve
<b>BOIC</b> Zapora za vse odhodne mednarodne klice		* 331 * geslo * BS # klic	# 331 * geslo # klic	vklop storitve
			*# 331 * geslo # klic	izklop storitve
			*# 331 * geslo # klic	stanje storitve
<b>BOIEXH</b> Zapora za vse odhodne mednarodne klice, razen v domače omrežje		* 332 * geslo * BS # klic	# 332 * geslo # klic	vklop storitve
			*# 332 * geslo # klic	izklop storitve
			*# 332 * geslo # klic	stanje storitve
<b>BICRO</b> Zapora za vse dohodne klice v tujih omrežjih		* 351 * geslo * BS # klic	# 351 * geslo # klic	vklop storitve
			*# 351 * geslo # klic	izklop storitve
			*# 351 * geslo # klic	stanje storitve

Storitev	BS koda	Storitev	BS koda
Vse klicne storitve	10	Vse storitve razen SMS	19
Govorni klici – linija 1	11	Vse podatkovne storitve*	20
Govorni klici – linija 2	89	Vse asinhrono podatkovne storitve	21
Faks klici	13	Videotelefonija	22
SMS storitve	16		

\*Podatkovne zveze z internetom na številki 181818 so kljub blokadi podatkovnih klicev še vedno možne.

Storitev	Ukazni niz
Potrdilo o dostavi poslanega SMS-a	*NM#besedilo sporočila
Zamik dostave poslanega SMS-a	*DEF [število ur <sup>1</sup> ]#besedilo sporočila
Polnjenje računa Mobi	*123*[16-mestna številka]#klic
Preverjanja stanja in dobroimetja in veljavnosti na računu Mobi	*123#klic
Deblokiranje kode PIN	**05*{PUK}*{nova PIN}+{nova PIN}#
Spreminjanje kode PIN	**04*{stara PIN}*{nova PIN}+{nova PIN}#

<sup>1</sup> Med ukazom DEF in številom ur je presledek. Največji časovni zamik je lahko 168 ur.