

Nokia 5800 XpressMusic

PLANET E-POŠTNE NASTAVITVE

- Sporočila
 - Možnosti
 - Nastavitve
 - E-pošta
 - Nabiralniki
 - Zaženi**
 - E-poštni naslov: [vaš elektronski naslov]
 - Želite preveriti e-poštni naslov: Ne
 - V redu**
 - Vrsta nabiralnika: POP3¹
 - Strežnik za prej. pošte: pop.planet.si¹
 - Strežnik za poš. pošte: smtp.planet.si
 - Dostopna točka: Planet
 - Ime nabiralnika: [po želji]
 - Končano**

Uporabniško ime in geslo se vpišeta ob prvi povezavi ali pa po spodnjem postopku.
 - Pomaknemo se na pravkar ustvarjeni nabiralnik in **Odpri**
 - Nastavitve povezave
 - Dohodna e-pošta
 - Uporabniško ime: [vaša telefonska številka]¹
 - Geslo: [vaše geslo za dostop do e-pošte]
 - Strežnik za prej. pošte: pop.planet.si¹
 - Upor. dostopna točka: Planet
 - Ime nabiralnika: [po želji]
 - Vrsta nabiralnika: POP3¹
 - Varnost: Izključeno
 - Vrata: Privzeto
 - APOP zaščit. prijava: Izključeno
 - Odhodna e-pošta
 - Moj e-poštni naslov: [vaš elektronski naslov]
 - Uporabniško ime: [brez]
 - Geslo: [brez]
 - Strežnik za pošiljanje pošte: smtp.planet.si
 - Uporab.dostopna točka: Planet
 - Varnost: Izključeno
 - Vrata: Privzeto
 - Uporabniške nastavitve
 - Moje ime: [po želji]
 - Pošlji sporočilo: [po želji]
 - Pošlji kopijo sebi: [po želji]
 - Podpiši: [po želji]
 - Opozoril.na novo e-pošte: [po želji]
 - Brisanje e-pošte: [po želji]
 - Naslov za odgovor: [po želji]
 - Nastavitve nalaganja
 - Nalaganje e-pošte: [po želji]
 - Količina
 - Samodejno nalaganje
 - Obvestila o e-pošti: [po želji]
 - Nalaganje e-pošte: [po želji]

¹ Nastavitve veljajo za **Planetov e-poštni naslov**. Za upravljanje z drugimi e-naslomi se za označene parametre obrnite na vašega ponudnika e-poštnih storitev.

